


THERMALATLAS

Benutzerhandbuch

Native Temperaturanzeige in der macOS-Menüleiste für Apple Silicon



ECHTE WERTE

CPU, GPU, interne SSD und jede erkannte physische externe SSD.

NUR LESEND

Keine Lüfter-, Energie- oder Systemeinstellungen werden verändert.

LOKAL

Keine Konten, Telemetrie oder Cloud-Synchronisierung.

WICHTIG

Ist kein echter Sensor- oder SMART-Wert verfügbar, zeigt ThermalAtlas „Nicht verfügbar“ – es werden keine Werte geschätzt oder erfunden.

Werte auf einen Blick

Jede Karte verbindet eine echte Quelle mit einem klaren Status.



CPU / GPU

Mittelwert aller passenden, im Moment lesbaren CPU-Sensoren beziehungsweise GPU-Zonen.

SSD / SMART

Temperatur, SMART-Status und Gesundheit erscheinen nur bei tatsächlich von macOS gelieferten Daten.

LETZTER GPU-WERT

Kurzzeitige Ausfälle können ausdrücklich als letzter echter GPU-Wert markiert sein; danach folgt korrekt Nicht verfügbar.

- GRÜN**
Kühl / normal: unter 55 °C.


- ORANGE**
Erhöht: 55 °C bis unter 75 °C.

- ROT / GRAU**
Hoch ab 75 °C / kein echter Messwert verfügbar.


Themes (Themen)

Alle vier Themes zeigen dieselben Sensordaten.

Klassisch



Liquid Glass



Aurora



Ember





LIQUID GLASS

Folgt dem Hell- und Dunkelmodus von macOS. Bei aktivierter Transparenzreduktion verwendet ThermalAtlas einen opaken Fallback für gute Lesbarkeit.

Gemeinsames Menü

Alle sekundären Aktionen liegen hinter dem Dreipunkt-Button.



THEMES (THEMEN)



Classic, Liquid Glass, Aurora oder Ember wählen. Die aktive Darstellung ist mit einem Häkchen markiert.

SCAN REFRESH

Aktualisierungsintervall: 1, 2, 3 oder 4 Sekunden. Der Standard ist 2 Sekunden. Ein kürzeres Intervall fragt nur öfter ab; es verändert keine Hardwareeinstellung.

Sprache & Handbücher

Englisch ist die Standardsprache der App.



- **Language → Sprache**
English oder Deutsch wählen; die sichtbaren App-Texte werden lokal gespeichert.
- **Manuals → Handbücher**
English Manual und Deutsches Handbuch im Standardbrowser öffnen.
- **Open Activity Monitor → Aktivitätsanzeige öffnen**
Startet die macOS-Aktivitätsanzeige erst nach deiner Auswahl.
- **Quit ThermalAtlas → ThermalAtlas beenden**
Beendet die App und die regelmäßige Sensorabfrage.

LOKAL GESPEICHERT

Theme, Aktualisierungsintervall und Sprachwahl sind die einzigen Einstellungen. Laufwerksnamen und Messwerte bleiben unverändert.

WAS SICH ÄNDERT

Die Sprachwahl betrifft ausschließlich sichtbare Bedienelemente und Statusbezeichnungen; sie ändert weder Messwerte noch die Namen deiner Laufwerke.

Echte Daten, klare Grenzen

Die Anzeige ist bewusst defensiv statt spekulativ.

● NICHT VERFÜGBAR

Kein Fehlerurteil: macOS, ein Sensor oder ein externes Gehäuse stellt möglicherweise keine Temperatur bereit.

● EXTERNE SSDs

Jede erkannte physische SSD erhält eine eigene Karte. Virtuelle Disk-Images werden ignoriert.

● SMART-GESUNDHEIT

Nur aus dem echten NVMe-Feld PERCENTAGE_USED abgeleitet. Ohne dieses Feld gibt es keinen Prozentwert.

● DATENSCHUTZ

Keine Konten, Telemetrie, Analyse-Dienste, Cloud-Synchronisierung oder Drittanbieter-Abhängigkeiten.

INSTALLATION

Verfügbare Pakete nur aus den offiziellen GitHub Releases laden. DMG öffnen, ThermalAtlas.app nach Programme ziehen und starten. Nicht notarierten Vorab-Build beim ersten Start im Finder per Rechtsklick → Öffnen bestätigen; falls nötig in Datenschutz & Sicherheit „Dennoch öffnen“ wählen.

VORAUSSETZUNGEN

macOS 14 oder neuer und Apple Silicon. ThermalAtlas liest lokale Sensordaten; die optionalen GitHub-, Homepage- und Handbuch-Links öffnen erst nach einer Nutzeraktion eine öffentliche URL im Standardbrowser.