


ThermalAtlas

Temperaturen direkt in der macOS-Menüleiste





CPU · GPU · SSD

Echte, lokal gelesene Temperaturen für Apple-Silicon-Macs.

Werte auf einen Blick

Echte Werte, klare Einordnung.



CPU / GPU

Mittelwert der aktuell lesbaren passenden Sensoren.

SSD / SMART

Temperatur, SMART-Status und Gesundheit erscheinen nur bei echten macOS-Daten. Externe Gehäuse müssen SMART weiterreichen; fehlt die Temperatur, erscheint Nicht verfügbar.

Systemkontext



CPU-Last, Lüfter 1 und 2 in RPM, Arbeitsspeicher, Stromquelle und Energiesparmodus. GPU-Last wird nicht angezeigt. Die Kontextwerte aktualisieren sich etwa alle 0,5 Sekunden.

Menüleiste & Steuerung

Alle wichtigen Einstellungen in einem gemeinsamen Footer-Menü.

Menüleisten-Anzeige

Farbig getrennte Sensorsymbole zeigen alle verfügbaren Werte der ausgewählten Gruppen in einer kontrastreichen Statusfläche.



Themes / Scan Refresh

Darstellung und Aktualisierungsintervall ändern nur die Oberfläche beziehungsweise die Häufigkeit der lesenden Abfragen.

Export / Fenster

Unter Export folgen Immer im Vordergrund und Start bei Anmeldung. Immer im Vordergrund hält das Fenster über anderen Apps sichtbar.

Fenstergröße & sichtbare Werte

Beide Einstellungen gelten sofort und werden lokal gespeichert.

- ✓ Standard
- ⇄ Compact (about 40% smaller)
- ✓ Mini Display

Fenstergröße

Standard zeigt die großzügige Kartenansicht. Kompakt ist rund 40 % schmaler und nutzt dichtere Karten, kleinere Abstände und kleinere Schrift. Mini Display ersetzt das Fenster durch eine verschiebbare Leiste mit den ausgewählten Temperaturwerten. Mehr dazu auf Seite 5.



Kompakt & Verlauf

Die kompakte Ansicht behält den Temperaturverlauf mit 1, 3, 6, 12 und 24 Stunden bei.

- ✓ All Values
- 🔌 Symbol Only

Menüleistenmodus und sichtbare Temperaturgruppen werden ebenfalls lokal gespeichert.

Kompakte schwebende Anzeige

Ausgewählte Werte bleiben sichtbar, ohne das große Fenster zu öffnen.

Mini Display


Die Auswahl ersetzt das große Fenster durch eine schmale, verschiebbare Leiste mit den ausgewählten lesbaren Temperaturen. Aktiviere Immer im Vordergrund, damit die Leiste auch Vollbildbereiche anderer Apps betreten kann. Das Verhalten über einem bestimmten Vollbildspiel muss noch dort geprüft werden.



30° · 32° · 28° · 40° · 35°

Rechtsklick

Die Leiste klappt Window Size mit Standard und Compact direkt darunter auf.



30° · 32° · 28° · 40° · 35°


Window Size

Standard

Compact (about 40% small...)

Temperaturverlauf & Warnungen

Lokale Minutenmittelwerte und zurückhaltende macOS-Mitteilungen.



Temperaturverlauf

Wähle 1, 3, 6, 12 oder 24 Stunden. Klicke oder ziehe im Graphen: Die Markierung zeigt den nächsten gespeicherten Messpunkt mit Uhrzeit und Minutenmittelwert. Ein Bereichswechsel löscht die Auswahl. Ein Klick auf die Karte außerhalb des Graphen schließt den Verlauf. Die gestrichelte Linie zeigt die Warnschwelle.

Off

- CPU >
- GPU >
- Internal SSD >
- External SSD >

85 °C

90 °C

✓ 95 °C

100 °C

Copy Current Readings

Export CSV...

Export

Text kopieren oder CSV mit Verlauf und aktuellem Snapshot lokal speichern.


Themes

Vier Darstellungen, dieselben Sensordaten.


Adaptiv: neutrale macOS-Flächen im Hell- und Dunkelmodus. Laufwerksnamen anonymisiert.

Adaptiv

Hellmodus



Dunkelmodus




Liquid Glass



Aurora



Ember



Lokal & datenschutzfreundlich

Lesende Sensorabfragen ohne Konten, Telemetrie oder Cloud.

Lokale Sensordaten

Keine Konten, keine Telemetrie, keine Analyse-Dienste und keine Cloud-Synchronisierung. Temperatur- und Lüfterverläufe bleiben lokal für höchstens 24 Stunden.

Gespeicherte Auswahl

Theme, Scan Refresh, Sprache, sichtbare Sensorgruppen, Menüleistenmodus, Fenstergröße, Mini-Anzeige, Immer im Vordergrund, Warnschwellen und Minutenmittelwerte bleiben lokal. Das gilt auch für Updateintervalle, Prüfzeitpunkte und bereits gemeldete Release-Tags.

Sicherer Umgang


ThermalAtlas liest Temperaturen, Laufwerksinformationen und Systemkontext. Die App verändert keine Lüfter-, Energie- oder sonstigen Systemeinstellungen.

GitHub-Updateprüfung

Optionale Updateprüfungen kontaktieren GitHub über HTTPS. GitHub sieht die IP-Adresse, erhält aber keine Sensor- oder Gerätedaten und keine installierte Version. Automatische Prüfungen sind zunächst aus (Seite 13). README, Datenschutzbericht und Sicherheitsprüfung stehen im offiziellen Repository.

Dieser Mac auf einen Blick

Die Angaben bleiben lokal und werden nur beim Öffnen gelesen.



Thermischer Zustand

macOS meldet Normal, Erhöht, Hoch oder Kritisch. Diese Systembewertung ist keine Temperatur in Grad. Die Angaben werden beim Öffnen gelesen; öffne das Fenster erneut für den aktuellen Zustand.

Thermometer im Kopf

Es öffnet Mac-Modell, Chip, CPU-/GPU-Kerne, Arbeitsspeicher, internen Speicher und macOS-Version.

Privat

Keine Seriennummern, UUIDs oder anderen Hardware-Kennungen.

Sicher öffnen

Freigabe nur für die offizielle App.

Gatekeeper

Öffentliche Builds sind ad-hoc signiert und nicht notariert. macOS kann den ersten Start deshalb blockieren.

So öffnest du ThermalAtlas

1. ThermalAtlas.app einmal normal öffnen. macOS blockiert den Start. 2. Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit öffnen. 3. Zum Bereich Sicherheit scrollen und bei ThermalAtlas Dennoch öffnen wählen. 4. Die Warnung mit Öffnen bestätigen und bei Bedarf authentifizieren.

Nur diese App

Dennoch öffnen erscheint nur für begrenzte Zeit nach dem blockierten Startversuch. Dadurch wird nur für ThermalAtlas eine Ausnahme angelegt; Gatekeeper wird nicht systemweit deaktiviert. Die Freigabe nur für eine App aus dem offiziellen ThermalAtlas-GitHub-Release verwenden.

Einstellungen & Export

Wähle die Optionen im Dreipunkt-Menü unten im Hauptfenster.

Scan Refresh / Visible Temperatures

Scan Refresh wählt 1, 2, 3 oder 4 Sekunden für CPU und GPU; Standard sind 2 Sekunden. SSD-Temperaturen werden jede Minute gelesen, der Systemkontext etwa alle 0,5 Sekunden. Visible Temperatures schaltet CPU, GPU, interne SSD oder alle externen SSDs gemeinsam für Fenster, Menüleiste und Mini-Anzeige. Mindestens eine Gruppe bleibt ausgewählt.

Menu Bar Display / Always on Top

All Values zeigt die ausgewählten verfügbaren Temperaturen. Symbol Only zeigt nur das Thermometer in der Menüleiste. Immer im Vordergrund hält das Hauptfenster über normalen App-Fenstern; die Mini-Leiste erhält zusätzlich Vollbild-Unterstützung (Seite 5). Erneut auswählen schaltet die Option aus. Die Auswahl wird lokal gespeichert.

Export

Copy Current Readings kopiert die aktuellen Temperaturen als Text. Copy Diagnostic Report kopiert Mac-Modell, macOS-Version, Chip und Sensorstatus. Export CSV öffnet den Speicherdialog für bis zu 24 Stunden Minutenmittelwerte und den aktuellen Snapshot. Die CSV enthält Zeit, Sensor, Quelle, Temperatur und Wertstatus sowie vorhandene SMART-Daten. Hotspots werden nicht exportiert. Ohne deine Auswahl wird keine Datei erstellt.

Language / Start at Login

Language wechselt zwischen English und Deutsch. Die Wahl wird gespeichert; Laufwerksnamen bleiben unverändert. Start at Login aktiviert den App-Start nach der macOS-Anmeldung. Erneut auswählen deaktiviert ihn. Es werden keine Energie- oder Leistungseinstellungen geändert.

Details & Warnungen

Temperatur, Verlauf und Systembewertung haben unterschiedliche Aufgaben.

Info-Symbol / Hotspot

Das Info-Symbol öffnet Quelle, letzten gültigen Wert und Zeitpunkt. CPU und GPU zeigen zusätzlich Chip, Durchschnitt, höchsten lesbaren Sensorwert (Hotspot) und Anzahl gültiger Sensoren. SSDs zeigen die Laufwerks-ID und vorhandene Messhinweise. Karte, Menüleiste, Mini-Anzeige und Verlauf zeigen den Durchschnitt. Bei einem kurzen GPU-Ausfall bleibt ein markierter echter Wert höchstens 15 Sekunden stehen; danach erscheint Nicht verfügbar.

Temperature Alerts

CPU/GPU: 85, 90, 95 oder 100 °C (Standard 95); SSDs: 60, 65, 70 oder 75 °C (Standard 70). CPU/GPU verwenden den Hotspot, falls vorhanden, sonst den Durchschnitt. Eine Mitteilung folgt erst nach mindestens einer Minute an oder über der Schwelle; eine neue Episode erfordert Abkühlung. Der Menüleistenrahmen wird zehn Grad unter der Schwelle gelb und ab der Schwelle rot, auch bei ausgeschalteten Mitteilungen. Der Verlauf bleibt ein Minutenmittelwert.

VoiceOver / Darstellung


Temperaturkarten geben Verlaufstatus und Bedienung über VoiceOver aus. Bewegung reduzieren begrenzt Kartenanimationen und Verlaufsexpansion; Transparenz reduzieren macht Glasflächen opaker. Im Liquid-Glass-Theme nutzt der Thermometer-Button ab macOS 27 den interaktiven Systemglasstil. Der RAM-Status ist Normal unter 70 %, Erhöht unter 85 % und Hoch ab 85 % Belegung; er ist keine Speicherdruckanzeige.

Fenster, Links & Beenden

Ziehe Titelleiste oder Hintergrund zum Verschieben. Schließen verbirgt das Hauptfenster; die Erfassung läuft weiter. Der Menüleisteneintrag öffnet es erneut. GitHub, Homepage und Manuals öffnen Links im Browser. Open Activity Monitor öffnet die Aktivitätsanzeige. Quit ThermalAtlas beendet App und Erfassung.

Final- und Beta-Versionen prüfen

Verfügbar ab Beta 1.2.0-beta.5.



Englisches Menü; Version, Zeitpunkt und Beta-Tag stammen aus dieser Aufnahme.

Check Now / Jetzt prüfen

Öffne App Updates unter Start at Login. Check Now prüft sofort, auch bei Off. Das Ergebnisfenster zeigt neuere Versionen oder meldet, dass keine verfügbar sind. Eine fehlgeschlagene Prüfung ist keine Bestätigung, dass die App aktuell ist.

Automatic Checks / Automatisch prüfen


Off ist der Standard. Daily prüft nach einem Kalendertag, Weekly nach sieben Tagen und Monthly nach einem Kalendermonat ab der letzten erfolgreichen Prüfung. Die App muss laufen; Hauptfenster und Mini-Anzeige dürfen geschlossen sein. Überfällige Prüfungen werden nachgeholt. Nach einem Fehler wartet ein automatischer Wiederholungsversuch mindestens eine Stunde. Die Auswahl bleibt lokal gespeichert.

Version, Zeitpunkt und Funde

Installed version nennt die laufende App-Version, Last successful check den letzten erfolgreichen Abruf. Final und Beta öffnen je Kanal die höchste neuere Release-Version. Final ist neuer als Beta derselben Nummer. Neue Funde öffnen ein Hinweisfenster; automatisch wird jedes Release einmal gemeldet. Check Now zeigt es erneut. Download und Installation wählst du selbst. Keine Sensor- oder Gerätedaten werden gesendet; keine gespeicherten Cookies oder Zugangsdaten verwendet.

Drehzahlen im Verlauf

Verfügbar ab Beta 1.2.0-beta.6.



Englische Aufnahme: Lüfter 1, 1 h ausgewählt, gerundete Angaben von jeweils 1.000 RPM.

Öffnen, Zeitraum und Achsen

Öffne das Hauptfenster über die Menüleiste; bei Mini zuerst Standard/Kompakt wählen. Klicke im Systemkontext auf Lüfter oder Lüfter 1/2 mit RPM-Wert. Jeder Lüfter öffnet seinen eigenen Verlauf. 1/3/6/12/24 h begrenzen den Rückblick auch im Temperaturverlauf. Die waagrechte Achse zeigt Uhrzeit, die senkrechte RPM. Die Kurve zeigt Minutenmittelwerte. 07:29 steht hier zweimal, weil der kurze Ausschnitt ohne Sekunden beschriftet ist.

Min / Max / Ø

Niedrigster, höchster und durchschnittlicher Minutenmittelwert im gewählten Zeitraum; jede vorhandene Minute zählt gleich. Keine kurzzeitigen RPM-Spitzen. Hier sind alle Angaben auf 1.000 RPM gerundet. Klicke oder ziehe für Uhrzeit und Wert eines Punktes. Bereichswechsel löscht die Auswahl; außerhalb klicken schließt. Speicherung: lokal, höchstens 24 Stunden. Fehlende Werte bilden Lücken, echte 0 RPM bleiben gültig. Keine Lüftersteuerung.

Messwertalter: Sensor-Details zeigen das Alter; überbrückte GPU-Werte auch direkt auf der Karte.

Tastatur & Bedienung

Neu in Beta 1.2.0-beta.7.

Diagrammpunkte wählen

Klicke oder ziehe im Temperatur- oder Lüfterdiagramm, um einen Messpunkt auszuwählen. Pfeiltasten links/rechts sowie Vorherige Minute / Nächste Minute wechseln zwischen Punkten; Escape hebt die Auswahl auf. Zeitlabels richten sich nach der App-Sprache. Einzelne Messpunkte bleiben sichtbar, auch echte 0 RPM.

Karten & Mini-Anzeige

Temperaturkarten sind native Buttons; VoiceOver liest Temperatur und Verlaufsstatus vor. Return, Leertaste und VoiceOver-Aktivieren öffnen in der Mini-Anzeige die Größensteuerung.

Systemkontext

Der Info-Button erklärt Auslastung, Lüfter, RAM und Energie; Temperaturen stehen in den Karten darüber. Die Felder passen sich Standard und Kompakt an.

CSV-Speicherfehler

Kann ThermalAtlas die CSV nicht schreiben, zeigt der Fehlerdialog auch die macOS-Fehlerbeschreibung. Erneut versuchen öffnet den Speicherdialog erneut; Schließen beendet den Exportversuch.

Warnfrist, Bewegung & Einstellungen

Die 60-Sekunden-Frist beginnt nach einer Sensorunterbrechung oder einem Schwellenwechsel neu. Bewegung reduzieren schaltet Animationen beim Einblenden von Karten, Öffnen des Verlaufs und Anpassen der Fensterhöhe aus. Die macOS-Einstellungen bieten „ThermalAtlas öffnen“ für das Hauptfenster.