

ThermalAtlas

Temperaturen direkt in der macOS-Menüleiste





CPU · GPU · SSD

Echte, lokal gelesene Temperaturen für Apple-Silicon-Macs.

Werte auf einen Blick

Echte Werte, klare Einordnung.



CPU / GPU

Die Karten zeigen den Durchschnitt. Das Info-Symbol zeigt Hotspot und Sensoranzahl; der Hotspot steuert Warnungen.

SSD / SMART

Temperatur, SMART-Status und Gesundheit erscheinen nur bei echten macOS-Daten.

Systemkontext



CPU- und GPU-Last, Arbeitsspeicher, Stromquelle und Energiesparmodus aktualisieren sich unabhängig alle 0,5 Sekunden.

Menüleiste & Steuerung

Alle wichtigen Einstellungen in einem gemeinsamen Footer-Menü.

Menüleisten-Anzeige

Farbig getrennte Sensorsymbole zeigen alle verfügbaren Werte der ausgewählten Gruppen in einer kontrastreichen Statusfläche.



Themes / Scan Refresh

Darstellung und Aktualisierungsintervall ändern nur die Oberfläche beziehungsweise die Häufigkeit der lesenden Abfragen.

Export / Fenster

Unter Export folgen Immer im Vordergrund und Start bei Anmeldung. Immer im Vordergrund hält das Fenster über anderen Apps sichtbar.

Fenstergröße & sichtbare Werte


Beide Einstellungen gelten sofort und werden lokal gespeichert.

☐ Standard

☒ Compact (about 40% smaller)

Fenstergröße

Standard zeigt die großzügige Kartenansicht. Kompakt ist rund 40 % schmaler und nutzt dichtere Karten, kleinere Abstände und kleinere Schrift.



Kompakt & Verlauf

Die kompakte Ansicht behält den Temperaturverlauf mit 1, 6 und 24 Stunden bei.

☒ All Values

☐ Symbol Only

Menüleistenmodus und sichtbare Temperaturgruppen werden ebenfalls lokal gespeichert.


Temperaturverlauf & Warnungen

Lokale Minutenmittelwerte und zurückhaltende macOS-Mitteilungen.



Temperaturverlauf

1, 6 oder 24 Stunden; gestrichelte Linie: Warnschwelle. Die Kurve braucht zwei Minuten. VoiceOver meldet den Verlaufsstatus; Bewegung reduzieren schaltet Kartenanimationen ab.



Copy Current Readings
Export CSV...


Export

Text kopieren oder CSV mit Verlauf und aktuellem Snapshot lokal speichern.


Themes

Vier Darstellungen, dieselben Sensordaten.


Adaptiv




Liquid Glass



Aurora



Ember



Lokal & datenschutzfreundlich

Lesende Sensorabfragen ohne Konten, Telemetrie oder Cloud.

Nur lokal

Keine Konten, keine Telemetrie, keine Analyse-Dienste und keine Cloud-Synchronisierung. Der Verlauf bleibt lokal und ist auf 24 Stunden begrenzt.

Gespeicherte Auswahl

Theme, Aktualisierungsintervall, Sprache, sichtbare Temperaturgruppen, Menüleistenmodus, Fenstergröße, Immer im Vordergrund, Warnschwellen und Minutenmittelwerte bleiben ausschließlich lokal.

Sicherer Umgang


ThermalAtlas liest Temperaturen, Laufwerksinformationen und Systemkontext. Die App verändert keine Lüfter-, Energie- oder sonstigen Systemeinstellungen.

Mehr Informationen

README, Datenschutzbericht und Sicherheitsprüfung im offiziellen ThermalAtlas-Repository ergänzen dieses Handbuch.

Dieser Mac auf einen Blick

Die Angaben bleiben lokal und werden nur beim Öffnen gelesen.



Thermometer im Kopf

Öffnet Mac, thermischen Zustand, Kerne, Speicher und macOS-Version. Liquid Glass nutzt ab macOS 27 einen interaktiven Glass-Button, davor einen schlichten Button.

Privat

Keine Seriennummern, UUIDs oder anderen Hardware-Kennungen.

Sicher öffnen

Freigabe nur für die offizielle App.

Gatekeeper

Öffentliche Builds sind ad-hoc signiert und nicht notariert. macOS kann den ersten Start deshalb blockieren.

So öffnest du ThermalAtlas

1. ThermalAtlas.app einmal normal öffnen. macOS blockiert den Start. 2. Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit öffnen. 3. Zum Bereich Sicherheit scrollen und bei ThermalAtlas Dennoch öffnen wählen. 4. Die Warnung mit Öffnen bestätigen und bei Bedarf authentifizieren.

Nur diese App

Dennoch öffnen erscheint nur für begrenzte Zeit nach dem blockierten Startversuch. Dadurch wird nur für ThermalAtlas eine Ausnahme angelegt; Gatekeeper wird nicht systemweit deaktiviert. Die Freigabe nur für eine App aus dem offiziellen ThermalAtlas-GitHub-Release verwenden.