


ThermalAtlas

Temperaturen direkt in der macOS-Menüleiste





CPU · GPU · SSD

Echte, lokal gelesene Temperaturen für Apple-Silicon-Macs.

Werte auf einen Blick

Echte Werte, klare Einordnung.



CPU / GPU

Mittelwert der aktuell lesbaren passenden Sensoren.

SSD / SMART

Temperatur, SMART-Status und Gesundheit erscheinen nur bei echten macOS-Daten. Externe Gehäuse müssen SMART weiterreichen; fehlt die Temperatur, erscheint Nicht verfügbar.

Systemkontext



CPU-Last, Lüfter 1 und 2 in RPM, Arbeitsspeicher, Stromquelle und Energiesparmodus. GPU-Last wird nicht angezeigt. Die Kontextwerte aktualisieren sich etwa alle 0,5 Sekunden.

Menüleiste & Steuerung

Alle wichtigen Einstellungen in einem gemeinsamen Footer-Menü.

Menüleisten-Anzeige

Farbig getrennte Sensorsymbole zeigen alle verfügbaren Werte der ausgewählten Gruppen in einer kontrastreichen Statusfläche.



Themes / Scan Refresh

Darstellung und Aktualisierungsintervall ändern nur die Oberfläche beziehungsweise die Häufigkeit der lesenden Abfragen.

Export / Fenster

Unter Export folgen Immer im Vordergrund und Start bei Anmeldung. Immer im Vordergrund hält das Fenster über anderen Apps sichtbar.

Fenstergröße & sichtbare Werte

Beide Einstellungen gelten sofort und werden lokal gespeichert.

- ✓ Standard
- ⇄ Compact (about 40% smaller)
- ✓ Mini Display

Fenstergröße

Standard zeigt die großzügige Kartenansicht. Kompakt ist rund 40 % schmaler und nutzt dichtere Karten, kleinere Abstände und kleinere Schrift. Mini Display ersetzt das Fenster durch eine verschiebbare Leiste mit den ausgewählten Temperaturwerten. Mehr dazu auf Seite 5.



Kompakt & Verlauf

Die kompakte Ansicht behält den Temperaturverlauf mit 1, 6 und 24 Stunden bei.

- ✓ All Values
- 🔌 Symbol Only

Menüleistenmodus und sichtbare Temperaturgruppen werden ebenfalls lokal gespeichert.

Kompakte schwebende Anzeige

Ausgewählte Werte bleiben sichtbar, ohne das große Fenster zu öffnen.

Mini Display


Die Auswahl ersetzt das große Fenster durch eine schmale, verschiebbare Leiste mit den ausgewählten lesbaren Temperaturen. Aktiviere Immer im Vordergrund, damit die Leiste auch Vollbildbereiche anderer Apps betreten kann. Das Verhalten über einem bestimmten Vollbildspiel muss noch dort geprüft werden.



30° · 32° · 28° · 40° · 35°

Rechtsklick

Die Leiste klappt Window Size mit Standard und Compact direkt darunter auf.



30° · 32° · 28° · 40° · 35°


Window Size

Standard

Compact (about 40% small...)

Temperaturverlauf & Warnungen

Lokale Minutenmittelwerte und zurückhaltende macOS-Mitteilungen.



Temperaturverlauf

Wähle 1, 6 oder 24 Stunden. Klicke oder ziehe im Graphen: Die Markierung zeigt den nächsten gespeicherten Messpunkt mit Uhrzeit und Minutenmittelwert. Ein Bereichswechsel löscht die Auswahl. Ein Klick auf die Karte außerhalb des Graphen schließt den Verlauf. Die gestrichelte Linie zeigt die Warnschwelle.

Off

- CPU >
- GPU >
- Internal SSD >
- External SSD >

85 °C

90 °C

✓ 95 °C

100 °C

Copy Current Readings

Export CSV...


Export

Text kopieren oder CSV mit Verlauf und aktuellem Snapshot lokal speichern.


Themes

Vier Darstellungen, dieselben Sensordaten.

Adaptiv




Liquid Glass



Aurora



Ember



Lokal & datenschutzfreundlich

Lesende Sensorabfragen ohne Konten, Telemetrie oder Cloud.

Nur lokal

Keine Konten, keine Telemetrie, keine Analyse-Dienste und keine Cloud-Synchronisierung. Der Verlauf bleibt lokal und ist auf 24 Stunden begrenzt.

Gespeicherte Auswahl

Theme, Aktualisierungsintervall, Sprache, sichtbare Temperaturgruppen, Menüleistenmodus, Fenstergröße, Mini-Anzeige, Immer im Vordergrund, Warnschwellen und Minutenmittelwerte bleiben ausschließlich lokal.

Sicherer Umgang


ThermalAtlas liest Temperaturen, Laufwerksinformationen und Systemkontext. Die App verändert keine Lüfter-, Energie- oder sonstigen Systemeinstellungen.

Mehr Informationen

README, Datenschutzbericht und Sicherheitsprüfung im offiziellen ThermalAtlas-Repository ergänzen dieses Handbuch.

Dieser Mac auf einen Blick

Die Angaben bleiben lokal und werden nur beim Öffnen gelesen.



Thermischer Zustand

macOS meldet Normal, Erhöht, Hoch oder Kritisch. Diese Systembewertung ist keine Temperatur in Grad. Die Angaben werden beim Öffnen gelesen; öffne das Fenster erneut für den aktuellen Zustand.

Thermometer im Kopf

Es öffnet Mac-Modell, Chip, CPU-/GPU-Kerne, Arbeitsspeicher, internen Speicher und macOS-Version.

Privat

Keine Seriennummern, UUIDs oder anderen Hardware-Kennungen.

Sicher öffnen

Freigabe nur für die offizielle App.

Gatekeeper

Öffentliche Builds sind ad-hoc signiert und nicht notariert. macOS kann den ersten Start deshalb blockieren.

So öffnest du ThermalAtlas

1. ThermalAtlas.app einmal normal öffnen. macOS blockiert den Start. 2. Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit öffnen. 3. Zum Bereich Sicherheit scrollen und bei ThermalAtlas Dennoch öffnen wählen. 4. Die Warnung mit Öffnen bestätigen und bei Bedarf authentifizieren.

Nur diese App

Dennoch öffnen erscheint nur für begrenzte Zeit nach dem blockierten Startversuch. Dadurch wird nur für ThermalAtlas eine Ausnahme angelegt; Gatekeeper wird nicht systemweit deaktiviert. Die Freigabe nur für eine App aus dem offiziellen ThermalAtlas-GitHub-Release verwenden.

Einstellungen & Export

Wähle die Optionen im Dreipunkt-Menü unten im Hauptfenster.

Scan Refresh / Visible Temperatures

Scan Refresh wählt 1, 2, 3 oder 4 Sekunden für CPU und GPU; Standard sind 2 Sekunden. SSD-Temperaturen werden jede Minute gelesen, der Systemkontext etwa alle 0,5 Sekunden. Visible Temperatures schaltet CPU, GPU, interne SSD oder alle externen SSDs gemeinsam für Fenster, Menüleiste und Mini-Anzeige. Mindestens eine Gruppe bleibt ausgewählt.

Menu Bar Display / Always on Top

All Values zeigt die ausgewählten verfügbaren Temperaturen. Symbol Only zeigt nur das Thermometer in der Menüleiste. Immer im Vordergrund hält das Hauptfenster über normalen App-Fenstern; die Mini-Leiste erhält zusätzlich Vollbild-Unterstützung (Seite 5). Erneut auswählen schaltet die Option aus. Die Auswahl wird lokal gespeichert.

Export

Copy Current Readings kopiert die aktuellen Temperaturen als Text. Copy Diagnostic Report kopiert Mac-Modell, macOS-Version, Chip und Sensorstatus. Export CSV öffnet den Speicherdialog für bis zu 24 Stunden Minutenmittelwerte und den aktuellen Snapshot. Die CSV enthält Zeit, Sensor, Quelle, Temperatur und Wertstatus sowie vorhandene SMART-Daten. Hotspots werden nicht exportiert. Ohne deine Auswahl wird keine Datei erstellt.

Language / Start at Login

Language wechselt zwischen English und Deutsch. Die Wahl wird gespeichert; Laufwerksnamen bleiben unverändert. Start at Login aktiviert den App-Start nach der macOS-Anmeldung. Erneut auswählen deaktiviert ihn. Es werden keine Energie- oder Leistungseinstellungen geändert.

Details & Warnungen

Temperatur, Verlauf und Systembewertung haben unterschiedliche Aufgaben.

Info-Symbol / Hotspot

Das Info-Symbol öffnet Quelle, letzten gültigen Wert und Zeitpunkt. CPU und GPU zeigen zusätzlich Chip, Durchschnitt, höchsten lesbaren Sensorwert (Hotspot) und Anzahl gültiger Sensoren. SSDs zeigen die Laufwerks-ID und vorhandene Messhinweise. Karte, Menüleiste, Mini-Anzeige und Verlauf zeigen den Durchschnitt. Bei einem kurzen GPU-Ausfall bleibt ein markierter echter Wert höchstens 15 Sekunden stehen; danach erscheint Nicht verfügbar.

Temperature Alerts

CPU/GPU: 85, 90, 95 oder 100 °C (Standard 95); SSDs: 60, 65, 70 oder 75 °C (Standard 70). CPU/GPU verwenden den Hotspot, falls vorhanden, sonst den Durchschnitt. Eine Mitteilung folgt erst nach mindestens einer Minute an oder über der Schwelle; eine neue Episode erfordert Abkühlung. Der Menüleistenrahmen wird zehn Grad unter der Schwelle gelb und ab der Schwelle rot, auch bei ausgeschalteten Mitteilungen. Der Verlauf bleibt ein Minutenmittelwert.

VoiceOver / Darstellung

Temperaturkarten geben Verlaufstatus und Bedienung über VoiceOver aus. Bewegung reduzieren begrenzt Kartenanimationen und Verlaufsexpansion; Transparenz reduzieren macht Glasflächen opaker. Im Liquid-Glass-Theme nutzt der Thermometer-Button ab macOS 27 den interaktiven Systemglasstil. Der RAM-Status ist Normal unter 70 %, Erhöht unter 85 % und Hoch ab 85 % Belegung; er ist keine Speicherdruckanzeige.

Fenster, Links & Beenden

Ziehe Titelleiste oder Hintergrund zum Verschieben. Schließen verbirgt das Hauptfenster; die Erfassung läuft weiter. Der Menüleisteneintrag öffnet es erneut. GitHub, Homepage und Manuals öffnen Links im Browser. Open Activity Monitor öffnet die Aktivitätsanzeige. Quit ThermalAtlas beendet App und Erfassung.